


CONFIGURACION DE CLIENTE / SERVIDOR V2 (STSV2 + STW)



A continuación se describe el procedimiento para implementar cliente / servidor en la versión de SECURITHOR versión network, con estaciones de trabajo.

1.- Ingresar a la dirección siguiente **C:\Program Files (x86)\MCDIMisc2** , y abrir el siguiente programa “**NetConfig**” (como administrador, recomendable), aparece la siguiente pantalla.

- Seleccionar “**Network station**”
- Desplegara una ventana para agregar nuestro segmento de red a la lista, dar clic en “**SI**”, y después “**Save**”, para guardar cambios.
- **NOTA: Todo esto es en la Pc / Servidor que actuara como tal.**





- 2.- Después de realizar el paso 1, abrir el software SECURITHOR
- 3.- Clic en la barra de menú la opción de “Ajustes”, desplegara la ventana “Ajustes de Securithor”, ir a la pestaña de “Base de datos” y en la parte “ubicación Dirección IP”, agregar la IP con la que cuenta la PC / servidor.
- 4.- Clic en “Aplicar” y después “Guardar”

NOTA: vemos en la parte inferior izquierda del software un campo verde que dice. Conectado a localhost, este campo después de reiniciar el software tendrá que cambiar a Conectado a IP DEL SERVIDOR

- 5.- Realizar el los pasos 2,3 y 4 en cada estación que se agregare al servidor SECURITHOR.

The screenshot displays the Securithor software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Menu Principal', 'Skins', and 'Ayuda'. Below it is a toolbar with various icons, including 'Log In', 'Trafico', 'Toma Automática', 'Crear una Alarma', 'Pendiente Seguimiento', 'Cuentas', 'Lista de Particiones', 'Ciudades', 'Reportes', 'Plantillas', 'Operadores', 'Manejo de guardias', 'Mas', 'Ajustes', and 'Alarma!'. The 'Ajustes de Securithor' window is open, showing the 'Base de Datos' tab. The 'Ubicación' section has a 'Dirección IP' field containing '192.168.0.52'. At the bottom of this window are 'Aplicar', 'Guardar', and 'Cerrar' buttons. The main interface features a 'LOG IN' button, system status indicators (5.53GB RAM, 6% CPU), and a status bar at the bottom showing 'Conectado a: localhost [25 MB]'. The status bar also includes system information like '(ST) 18/11/2016 10:22:25 a. m. - Chihuahua, La Paz, Mazatlán' and '(DB) 18/11/2016 10:21:45 a. m. - America/Chihuahua'.

NOTA: en la Pc / SERVIDOR ejecutar el STNET y STRECEIVER
En las PC estaciones solo abrir el software SECURITHOR.